Konfigurasi Sistem



Pada Bab ini Anda akan mempelajari cara:

- Ø Konfigurasi Software
- Ø Konfigurasi Hardware
- Ø Konfigurasi Sistem

6.1. Konfigurasi Software

6.1.1. Instalasi dan Uninstalasi Software

Jika Anda ingin menambahkan aplikasi baru, Anda harus melakukan instalasi terlebih dahulu agar dapat menggunakannya. Untuk menginstall suatu paket, dapat menggunakan perintah rpm, jika paket tersebut dalam bentuk file rpm, atau juga dapat juga melalui kode sumber secara langsung.

Perintah rpm dapat digunakan untuk:

- Meng-install software baru.
- Menghapus atau menghilangkan paket yang kadaluarsa atau tidak dibutuhkan.
- Meng-upgrade paket software yang sudah terinstall.
- Meminta informasi suatu paket software.
- Verifikasi instalasi atau integritas suatu paket software.

Format perintah rpm adalah sebagai berikut:

rpm opsi namapaket

Pilihan/opsi dasar sebagai berikut:

- -i Install paket yang dipilih (bisa lebih dari satu)
- -e Menghapus (menghilangkan) paket yang dipilih (bisa lebih dari satu)

RISTEK – P2I LIPI

- -U Menghapus paket yang sekarang di-*install* kemudian menginstall software dengan isi paket terpilih dengan meninggalakan file konfigurasi yang ada (*update*)
- -q Query sistem atau paket terpilih (menampilkan informasi tertentu)
- -v verifikasi paket ter-install

Beberapa opsi lain dapat ditambahkan atau digunakan bersama opsi tersebut:

Opsi	Digunakan untuk
rpm -i	 Install paket Beberapa fungsi tambahan untuk -i: excludedocs : tidak menginstall dokumentasi untuk menghemat ruang replacepkgs : mengganti paket dengan salinan baru dirinya sendiri
	 force : mengabaikan semua peringatan dan tetap menginstall noscripts : tidak mengeksekusi semua script pre- atau
	 post-install nodeps : mengabaikan semua depedensi (ketergantungan) root path : mengatur suatu alternatif root ke path
rpm -e	Menghapus paket. Beberapa fungsi tambahan untuk -e:
	(ketergantungan)
rpm -U	 Upgrade paket, menghapus yang lama tetapi tetap menyimpan file yang telah dimodifikasi seperti file konfigurasi. Beberapa fungsi tambahan untuk -U: oldpackage : mengijinkan untuk downgrade ke versi yang lebih lama Opsi yang lain sama dangan yang di
rpm -a	• Opsilyang lain sama dengan rpm -1 Meminta (query) informasi paket
	Beberapa opsi tambahan untuk –q:
	• -p file : menampilkan semua informasi tentang file paket.
	 -f file : paket apa yang memiliki file file?
	 whatprovides x: menentukan paket apa yang menyediakan y
	 whatrequires x: menentukan paket apa yang
	memerlukan x
	 -i : Ringkasan informasi paket
	 -1: Daftar file dalam paket
	•scripts : menampilkan isi script instalasi, uninstalasi dan

6 - **2**

RISTEK – P2I LIPI

1	verifikasi
	•provides : menampilkan kapabilitas yang paket sediakan
	•requires : menampilkan kapabilitas yang paket perlukan
rpm -V	Verifikasi paket pada basisdata RPM.
	Beberapa opsi tambahan untuk –V:
	 –a : verifikasi semua paket terinstall.

Contoh penggunaan perintah rpm:

• untuk instalasi paket unace

Contoh di atas menggunakan opsi v dan h yang menampilkan keluaran yang lebih lengkap dan tampilan yang menunjukkan perkembangan instalasi.

• untuk ungrade paket unace

• untuk uninstalasi paket unace:

rpm -e unace

Jika operasi ini sukses, tidak ada pesan yang ditampilkan di layar. Untuk memeriksa keberadaan paket dapat dengan perintah rpm -qa dikombinasikan dengan perintah grep, misalnya

rpm -qa | grep unace

6.2. Konfigurasi Hardware

6.2.1. Printer

RISTEK – P2I LIPI

Untuk mengkonfigurasi printer, Anda harus mempunyai akses **root**. Pilih menu **System > Administrator > Printing** atau ketik perintah system-configprinter & dari terminal X windows. Untuk memulai konfigurasi printer, pilih menu **New**, yang akan memunculkan jendela seperti pada gambar 6.1. Tekan tombol **Forward** maka akan muncul jendela yang meminta masukan nama antrian printer. Isi nama dan penjelasan singkatnya (misal: nama *lp*, deskripsi: printer lokal), lalu tekan tombol **Forward**. Pilih tipe antrian printer dari menu (Local, CUPS (Common UNIX Printing System), *1pd* daemon, SMB (Session Message Block), NCP (Netware Core Protocol) dan JetDirect). Untuk konfigurasi printer yang tersambung langsung dengan komputer Anda, pilih tipe **1ocally-connected**, pilih *device* printernya (misalnya /dev/1p0), lalu tekan Forward (lihat gambar 6.2).

9	Add a new print queue
Add a n	ew print queue
	On the following screens, you will be asked to provide basic information for adding a new print queue. You will be able to edit the more advanced options afterwards. Nothing will be done to your settings until you hit "Finish" on the last screen.
🔞 <u>H</u> elp	X ⊆ancel B ack F orward

Gambar 6.1. Awal konfigurasi printer

RISTEK – P2I LIPI

Select a queue type:	Locally-connected	\$
	Networked CUPS (IPP)	
/dev/lp0	Networked UNIX (LPD)	
	Networked Windows (SMB)	
	Networked Novell (NCP)	
	Networked JetDirect	
Rescan devices	Custom device	

Gambar 6.2. Pemilihan tupe antrian printer

Kemudian akan muncul dialog pemilihan tipe printer. Pilih produsen printer yang sesuai dengan tipe yang Anda punyai atau kalau tidak ada, pilih tipe general. (Gambar 6.3). Setelah itu pilih tipe printer yang sesuai. (Gambar 6.4).

Select the p	inter manufacturer and model.	Notes
Generic (cl	ck to select manufacturer)	\$
GDI Prin	er	
IBM-Con	patible Dot Matrix Printer	
OAKT P	inter	
PCI3P	inter	·

Gambar 6.3. Pemilihan tipe produsen printer

RISTEK – P2I LIPI

elect the printer manufacturer and model.	Notes
HP	
LaserJet 9050 MFP	
LaserJet 9055 MFP	
LaserJet 9065 MFP	
LaserJet Plus	
Mopier 240	
Mopier 320	
Office Jet	
OfficeJet 300	
Office let 220	

Gambar 6.4. Pemilihan tipe Printer

Setelah selesai, tekan Forward untuk menyelesaikan konfigurasi printer. Muncul jendela seperti gambar 6.5



Gambar 6.5. Konfigurasi printer selesai

6.2.2. Sound Card

6 - 6

RISTEK – P2I LIPI

Konfigurasi *client sound card* pada IGOS Nusantara dapat dilakukan secara grafik pada sesi X Windows. Pilih menu **System** > **Administrator** > **Soundcard**, atau dengan menggunakan perintah pada terminal window seperti berikut:

```
# system-config-soundcard
```

Setelah Anda menekan Enter, Anda akan diminta mengisi *password root*. Masukkan *password* dan Klik OK. system-config-soundcard secara otomatis mecoba mendeteksi dan mengkonfigurasi *sound card* Anda. Kemudian Anda dapat melihat dialog seperti yang ditunjukkan Gambar 6.6. klik tombol *play* untuk mendengarkan contoh suara.

	Audio Devices	8
The following	audio device was detected.	
Vendor: Intel		
Model: Corporatio	on 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller
Module: snd-intel8	x0	
Repeat		()
	Stopped	
Default PCM device:	Intel ICH [Intel ICH6]	•
Disable software	mixing (dmix, dsnoop)	
	r software mixer (more secure)	
Uynamic Keys to	Solumare mixer (more secure)	
		X Close

Gambar 6.6. Dialog untuk konfugurasi sound

6.3. Konfigurasi Sistem

6.3.1. Tanggal dan Waktu

1. Perintah date

Perintah *date* digunakan untuk menampilkan atau mengatur sistem waktu Linux. Untuk melihat waktu dan tanggal saat ini gunakan perintah: # date

Mon Oct 09 15:24:12 WIT 2006

RISTEK – P2I LIPI

Untuk mengatur waktu sistem (Misalkan 10 Oktober 2006 jam 16.00) gunakan perintah:

date bulan_tanggal_jam_menit_tahun
contoh:
 # date 101016002006
 Thu Oct 10 16:00:00 WIT 2006

2. Perintah hwclock

Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengatur waktu sistem (secara *software*), menampilkan waktu secara *hardware* atau untuk sinkronisasi waktu antara *software* dan *hardware*. Untuk melihat waktu *hardware* gunakan perintah:

hwclock --show
Thu 10 Oct 2006 03:23:20 PM WIT -0.192891 seconds

Untuk mengatur waktu hardware secara manual gunakan opsi --set dan -- date

```
# hwclock --set -date "10/09/2006 08:00:00"
```

```
# hwclock --show
Mon 09 Oct 2006 08:00:00 AM WIT -154098 seconds
```

3. *Client* system-config-date

Untuk mengatur tanggal dan waktu bisa juga digunakan *client system-config-date*. *Client* ini diakses dari menu **system > Administrator > Date Time** atau dengan mengetik perintah system-config date & pada terminal. Akan terlihat jendela seperti gambar 6.7.

Aturlah tanggal dan waktu pada field yang tersedia. Selain itu kita dapat juga mengatur tanggal dan waktu melalui jaringan dengan **Network Time Protokol**. Untuk mengubah zona waktu, tekan **Time Zone**.

RISTEK – P2I LIPI

ate						0000	Time	
00	toper		-		• •	2006	Current Time: 15:04	:53
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Hour: 15	
25	26	27	28	29		1	Minute : 4	
2	3	4	5	6	7	8	minute .	
9	10	11	12	13	14	15	Second : 25	100
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31	1	2	20	4	5		

Gambar 6.7 Pengaturan tanggal dan waktu

RISTEK – P2I LIPI